

LABORATORIO 9

OBJETIVO

• El estudiante aprenderá la configuración básica para conectar dos Router Cisco a través de un enlace WAN punto a punto utilizando el protocolo HDLC.

REQUERIMIENTOS:

- (2) Cisco Router 2501
- (2) V.35 Serial Cable
- (1) Rollover Cable
- (1) PC IBM o compatible
- Sistema operativo Windows o Linux.

DIAGRAMA DEL LABORATORIO

LoO 1.1.1.1/24			Lo0 3.3.3.3/24
Lol 2.2.2.2/24	Network 1	0 10 10 0/24	Lol 4.4.4.4/24
	S0 10.10.10.1/24	S0 10.10.10.2/24	
	DCE	DTE	m
RouterA		100	RouterB

PROCEDIMIENTO

- 1. Esquema de direccionamiento IP
- 2. Borrar la configuración
- 3. Configuración básica (hostname, no ip domain-lookup, etc)
- 4. Comando Clock rate
- 5. Configuración dirección IP en puerto Serial 0/0
- 6. Comprobación de conectividad en Capa 3
- 7. Configuración de puertos VTY para el acceso vía Telnet
- 8. Configuración de contraseña en el Modo Privilegiado
- 9. Comando show interface serial
- 10. Comando show controller serial
- 11. Inicializar una conexión telnet
- 12. Salvar la configuración



1) ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Pod	Hostname	F0/0	S0/0	S1/0	Lo0	Lo1
Pod A	RouterA		10.10.10.1/24		1.1.1/24	2.2.2.2/24
	RouterB		10.10.10.2/24		3.3.3/24	4.4.4.4/24

2) BORRAR CONFIGURACION

RouterA#erase startup-config	Borra configuración grabada en la memoria NVRAM.
RouterA#reload	Reinicia el router.
RouterB#erase startup-config	Borra configuración grabada en la memoria NVRAM.
RouterB#reload	Reinicia el router.

3) CONFIGURACION BASICA

Router#configure terminal	Entra al modo configuración global.
Router(config)#hostname RouterA	Configuración de hostname.
RouterA(config)#no ip domain-lookup	Desactivación de resolución de nombres de dominio desde el CLI al momento de escribir una comando de manera errónea.
RouterA(config)#int S0/0	Entra al modo configuración interfase.
RouterA(config-if)#description Connection WAN	Configuración de comentario sobre personalizado por el instructor.

Router#configure terminal	Entra al modo configuración global.
Router(config)#hostname RouterB	Configuración de hostname.
RouterB(config)#no ip domain-lookup	Desactivación de resolución de nombres de dominio desde el CLI al momento de escribir una comando de manera errónea.
RouterB(config)#int S0/0	Entra al modo configuración interfase.
RouterB(config-if)#description Connection WAN	Configuración de comentario sobre personalizado por el instructor.



4) COMANDO CLOCK RATE

RouterA(config-if)#clock rate 64000	Configuración de reloj de sincronización. Este
	comando solo ejecuta en la interfase de los routers
	que son actúan como DCE.

5) CONFIGURACION DE DIRECCION IP

RouterA(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0	Configuración de dirección IP.
RouterA(config-if)#no shutdown	Inicialización de la interfase.
RouterB(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0	Configuración de dirección IP.
RouterB(config-if)#no shutdown	Inicialización de la interfase.

6) COMPROBACION DE CONECTIVIDAD CAPA 3

RouterB(config-line)#login

RouterA#ping 10.10.10.2	Comprobación de la conectividad en capa 3.

RouterB# ping 10.10.10.1	Comprobación de la conectividad en capa 3.
---------------------------------	--

7) CONFIGURACION DE PUERTOS VTY PARA EL ACCESO VIA TELNET

RouterA#configure terminal	Entra al modo configuración global.
RouterA(config)#line vty 0 4	Entra al modo configuración puertos virtuales VTY.
RouterA(config-line)#password cisco	Configuración de contraseña.
RouterA(config-line)#login	Activación de validación de contraseña.
RouterB#configure terminal	Entra al modo configuración global.
RouterB(config)#line vty 0 4	Entra al modo configuración puertos virtuales VTY.
RouterB(config-line)#password cisco	Configuración de contraseña.

Activación de validación de contraseña.



8) CONFIGURACION DE CONTRASENA EN MODO PRIVILEGIADO

RouterA(config)#enable secret cisco	Configuración de contraseña para acceder al modo de configuración global.
RouterB(config)#enable secret cisco	Configuración de contraseña para acceder al modo de configuración global.

9) COMANDO SHOW INTERFACE SERIAL

RouterA#show int serial 0/0	Muestra en pantalla en status de la interfase.
RouterB#show int serial 0/0	Muestra en pantalla en status de la interfase.

10) COMANDO SHOW CONTROLLER

RouterA#show controller serial 0/0	Muestra en pantalla las características físicas de la interfase.
RouterB#show controller serial 0/0	Muestra en pantalla las características físicas de la interfase.

11) INICIALIZAR UNA CONEXION TELNET

RouterA#telnet 10.10.10.2	Comando para abrir una conexión Telnet (remote login).
RouterB#telnet 10.10.10.1	Comando para abrir una conexión Telnet (remote login).

12) SALVAR LA CONFIGURACION

RouterA#copy run startup-config	Salva la configuración en al memoria NVRAM.
RouterB#copy run startup-config	Salva la configuración en al memoria NVRAM.



COMANDOS RELACIONADOS

Router#show interface	Muestra en pantalla estadísticas de todas las interfases.
Router#show interface serial 0/0	Muestra en pantalla estadísticas referente a una interfase específica.
Router#show interface brief	Muestra en pantalla un resumen estadístico de todas las interfases.
Router#show controller serial 0/0	Muestra en pantalla información de hardware de las interfases. Este comando es usado para determinar si la interfase es DTE o DCE.
Router#show clock	Muestra en pantalla la hora configurada en el sistema.
Router#show hosts	Muestra en pantalla los hosts configurados en el sistema.
Router#show user	Muestra en pantalla los usuarios actualmente conectados en el sistema.
Router#show history	Muestra en pantalla el historial de comandos utilizados en el sistema.
Router#show flash	Muestra en pantalla el contenido de la memoria flash.
Router#show version	Muestra en pantalla información general del Router tal como: Modelo, capacidad de memoria RAM, capacidad de memoria NVRAM, versión del IOS, etc.
Router#show arp	Muestra en pantalla la tabla ARP.
Router#show protocols	Muestra en pantalla los protocolos de enrutamiento configurados en el router.
Router#show startup-configup-config	Muestra en pantalla la configuración residente en la memoria nvram.
Router#show running-config	Muestra en pantalla la configuración residente en la memoria RAM.