

LABORATORIO 19

OBJETIVO

• El estudiante aprenderá los comandos y configuraciones necesarias para la configuración de Router que realice la función de Inter-VLAN Routing.

REQUERIMIENTOS:

- (2) Cisco Router 2501
- (1) Cisco Router 1760
- (1) Cisco Catalyst 2950
- (3) Straight Through
- (1) Rollover Cable
- (1) PC IBM o compatible
- Sistema operativo Windows o Linux.

DIAGRAMA DE LABORATORIO



Capacity S,A Todos los derechos reservados.



PROCEDIMIENTO

- 1. Esquema de direccionamiento IP.
- 2. Configuración puertos Trunk en SwitchA.
- 3. Configuración de VLANS.
- 4. Configuración de Inter-VLAN Router.
- 5. Comprobación de conectividad nivel capa 3.

1) ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Pod	Hostname	F0/0	S0/0	S1/0	Lo0 IP	Lop1 IP
Pod A	RouterA	192.168.0.2/24				
	RouterB	192.168.1.2/24				
	Inter-VLAN	192.168.0.1/24 192.168.1.1/24				
	SwitchA					

2) CONFIGURACION PUERTOS TRUNKS.

SwitchA#configure terminal	Entra al modo configuración global.
SwitchA(config)#int f0/12	Entra al modo configuración interfase.
SwitchA(config-if)#switchport mode trunk	Configuración de puerto en modo Trunk.

3) CONFIGURACION VLANS

SwitchA#configure terminal	Entra al modo configuración global.	
SwitchA(config)#int vlan 1	Entra al modo configuración de interfase vlan1.	
SwitchA(config-vlan-if)#exit	Salir al modo anterior.	
SwitchA(config)#vlan 2	Configuración de vlan 2.	
SwitchA(config-vlan)#name MERCADEO	Comfiguración de nombre a la vlan 2.	
SwitchA(config-vlan)#exit	Salir al modo anterior.	
SwitchA(config)#vlan 3	Configuración de vlan 3.	
SwitchA(config-vlan)#name INGENIERIA	Comfiguración de nombre a la vlan 3.	



4) CONFIGURACION DE INTER-VLAN ROUTER

Router>enable	Entra al modo configuración privilegiado.	
Router#configure terminal	Entra al modo configuración global.	
Router(config)#hostname Inter-VLAN	Configuración de Hostname.	
Inter-VLAN(config)#no ip domain-lookup	Desactivación de resolusión de nombre de dominio.	
Inter-VLAN(config)#int f0/0.2	Entra al modo configuración sub-interfase.	
Inter-VLAN(config-subif)#encapsulation dot1q 2	Configuración de encapsulación 802.1q.	
Inter-VLAN(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0	Configuración de dirección IP.	
Inter-VLAN(config-subif)#no shutdown	Inicialización de la interfase.	
Inter-VLAN(config-subif)#exit	Salir al modo anterior.	
Inter-VLAN(config)#int f0/0.3	Entra al modo configuración sub-interfase.	
Inter-VLAN(config-subif)#encapsulation dot1q 3	Configuración de encapsulación 802.1q.	
Inter-VLAN(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	Configuración de dirección IP.	
Inter-VLAN(config-subif)#no shutdown	Inicialización de la interfase.	
Inter-VLAN(config-subif)#exit	Salir al modo anterior.	

5) COMPROBACION DE CONECTIVIDAD A NIVEL CAPA 3

RouterA#ping 192.168.0.1	Comprobación de conectividad.
RouterA#ping 192.168.1.1	Comprobación de conectividad.
RouterA#ping 192.168.1.2	Comprobación de conectividad.

RouterB#ping 192.168.1.1	Comprobación de conectividad.
RouterA#ping 192.168.0.1	Comprobación de conectividad.
RouterA#ping 192.168.0.2	Comprobación de conectividad.