Práctica de laboratorio: Configuración de direcciones IPv6 en dispositivos de red

Topología



Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv6	Longitud de prefijo	Gateway predeterminado
R1	G0/0	2001:DB8:ACAD:A::1	64	N/D
	G0/1	2001:DB8:ACAD:1::1	64	N/D
S1	VLAN 1	2001:DB8:ACAD:1::B	64	N/D
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:1::3	64	FE80::1
PC-B	NIC	2001:DB8:ACAD:A::3	64	FE80::1

Objetivos

Parte 1: Establecer la topología y configurar los parámetros básicos del router y del switch

Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual

Parte 3: Verificar la conectividad completa

Aspectos básicos/situación

Puede ser útil conocer los grupos de multidifusión del protocolo de Internet versión 6 (IPv6) cuando asigne manualmente las direcciones IPv6. Entender la forma en que se asigna el grupo de multidifusión de todos los routers y la forma en que se debe controlar la asignación de direcciones para el grupo de multidifusión de nodos solicitados permite evitar problemas de routing IPv6 y asegurar la implementación de las prácticas recomendadas.

En esta práctica de laboratorio, configurará hosts e interfaces de dispositivos con direcciones IPv6 y explorará la forma en que el grupo de multidifusión de todos los routers se asigna a un router. Utilizará comandos **show** para ver direcciones IPv6 de unidifusión y multidifusión. También verificará la conectividad completa mediante los comandos **ping** y **traceroute**.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son ISR Cisco de la serie 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla de resumen de interfaces del router que figura al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Recursos necesarios

- 1 router (Cisco 1941 con software Cisco IOS versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 1 switch (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
- 2 PC (Windows 7 u 8 con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Nota: las interfaces Gigabit Ethernet en los routers Cisco de la serie 1941 tienen detección automática, y se puede utilizar un cable directo de Ethernet entre el router y la PC-B. Si utiliza otro modelo de router Cisco, puede ser necesario usar un cable Ethernet cruzado.

Parte 1: Establecer la topología y configurar los parámetros básicos del router y del switch

Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Paso 2: Inicializar y volver a cargar el router y el switch.

Paso 3: Verificar que las interfaces de PC estén configuradas para utilizar el protocolo IPv6.

Verifique que el protocolo IPv6 esté activo en las PC: en la ventana Propiedades de Conexión de área local, asegúrese de que la casilla de verificación de **Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)** esté activada.

Propiedades de Conexión de área local				
Funciones de red Uso compartido				
Conectar usando:				
Conexión de red Intel(R) PRO/1000 MT				
Configurar				
Esta conexión usa los siguientes elementos:				
🗹 🖳 Cliente para redes Microsoft				
Programador de paquetes QoS				
Compartir impressores y archives para redes Microsoft				
Protocolo de Internet Version 4 (TCP/IPv4)				
Controlador de E/S del asignador de detección de topol				
Instalar Desinstalar Propiedades				
Descripción				
Permite a su equipo tener acceso a los recursos de una red Microsoft.				
Aceptar Cancelar				

Paso 4: Configurar el router.

- a. Acceda al router mediante el puerto de consola y habilite el modo EXEC privilegiado.
- b. Asigne el nombre de dispositivo al router.
- c. Deshabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos introducidos de manera incorrecta como si fueran nombres de host.
- d. Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.
- e. Asigne cisco como la contraseña de consola y permita el inicio de sesión.
- f. Asigne cisco como la contraseña de VTY y permita el inicio de sesión.
- g. Cifre las contraseñas de texto no cifrado.
- h. Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
- i. Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

Paso 5: Configurar el switch.

- a. Acceda al switch mediante el puerto de consola y habilite al modo EXEC privilegiado.
- b. Asigne un nombre de dispositivo al switch.
- c. Deshabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos introducidos de manera incorrecta como si fueran nombres de host.
- d. Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.
- e. Asigne **cisco** como la contraseña de consola y permita el inicio de sesión.
- f. Asigne cisco como la contraseña de VTY y permita el inicio de sesión.
- g. Cifre las contraseñas de texto no cifrado.
- h. Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
- i. Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual

Paso 1: Asignar las direcciones IPv6 a interfaces Ethernet en el R1.

a. Asigne las direcciones IPv6 de unidifusión globales que se indican en la tabla de direccionamiento a las dos interfaces Ethernet en el R1.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1#
```

Emita el comando show ipv6 interface brief para verificar que se haya asignado la dirección IPv6 de unidifusión correcta a cada interfaz.

```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0 [administratively down/down]
unassigned
GigabitEthernet0/0 [up/up]
FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0
2001:DB8:ACAD:A::1
GigabitEthernet0/1 [up/up]
FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1
2001:DB8:ACAD:1::1
<resultado omitido>
```

c. Emita el comando show ipv6 interface g0/0. Observe que la interfaz indica dos grupos de multidifusión de nodos solicitados porque la ID de interfaz link-local IPv6 (FE80) no se configuró manualmente para que coincida con la ID de interfaz IPv6 de unidifusión.

Nota: la dirección link-local que se muestra se basa en direccionamiento EUI-64, que utiliza automáticamente la dirección de control de acceso al medio (MAC) de la interfaz para crear una dirección IPv6 link-local de 128 bits.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FFCE:A0C0
MTU is 1500 bytes
<resultado omitido>
```

d. Para obtener una dirección link-local que coincida con la dirección de unidifusión en la interfaz, introduzca manualmente las direcciones link-local en cada una de las interfaces Ethernet en el R1.

```
R1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# end
R1#
```

Nota: cada interfaz del router pertenece a una red separada. Los paquetes con una dirección link-local nunca salen de la red local, por lo tanto, puede utilizar la misma dirección link-local en ambas interfaces.

e. Vuelva a emitir el comando **show ipv6 interface g0/0**. Observe que la dirección link-local cambió a **FE80::1** y que se indica un solo grupo de multidifusión de nodos solicitados.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1
FF00:1
MTU is 1500 bytes
<resultado omitido>
```

¿Qué grupos de multidifusión se asignaron a la interfaz G0/0?

Paso 2: Habilitar el routing IPv6 en el R1.

a. En el símbolo del sistema de la PC-B, introduzca el comando **ipconfig** para examinar la información de dirección IPv6 asignada a la interfaz de la PC.

¿Se asignó una dirección IPv6 de unidifusión a la tarjeta de interfaz de red (NIC) de la PC-B?

b. Habilite el routing IPv6 en el R1 por medio del comando IPv6 unicast-routing.

```
R1 # configure terminal
R1 (config) # ipv6 unicast-routing
R1 (config) # exit
R1#
*Dec 17 18:29:07.415: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

c. Utilice el comando show ipv6 interface g0/0 para ver los grupos de multidifusión que se asignaron a la interfaz G0/0. Observe que el grupo de multidifusión de todos los routers (FF02::2) ahora aparece en la lista de grupos para la interfaz G0/0.

Nota: esto permite que las PC obtengan la información de dirección IP y del gateway predeterminado en forma automática mediante la configuración automática de dirección independiente del estado (SLAAC).

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
<resultado omitido>
```

d. Ahora que el R1 forma parte del grupo de multidifusión de todos los routers, vuelva a emitir el comando **ipconfig** en la PC-B. Examine la información de la dirección IPv6.

¿Por qué la PC-B recibió el prefijo de routing global y la ID de subred que configuró en el R1?

Paso 3: Asignar direcciones IPv6 a la interfaz de administración (SVI) en el S1.

- Asigne la dirección IPv6 que se indica en la tabla de direccionamiento a la interfaz de administración (VLAN 1) en el S1. También asigne una dirección link-local a esta interfaz. La sintaxis de los comandos IPv6 es igual que en el router.
- b. Verifique que las direcciones IPv6 se hayan asignado correctamente a la interfaz de administración mediante el comando **show ipv6 interface vlan1**.

Nota: la plantilla predeterminada del Switch Database Manager 2960 (SDM) no admite IPv6. Es posible que sea necesario emitir el comando **sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default** para habilitar el direccionamiento IPv6 para poder aplicar las direcciones IPv6 a la SVI de la VLAN 1.

Paso 4: Asignar direcciones IPv6 estáticas a las PC.

a. Abra la ventana Propiedades de Conexión de área local en la PC-A. Seleccione **Protocolo de Internet** versión 6 (TCP/IPv6) y haga clic en **Propiedades**.

Propiedades de Conexión de área local				
Funciones de red				
Conectar usando:				
Conexión de red Intel(R) PRO/1000 MT				
Configurar				
Esta conexión usa los siguientes elementos:				
Cliente para redes Microsoft				
Programador de paquetes QoS				
Compatir improcorpo y orchivos para redes Microsoft				
Protocolo de Internet version 6 (TCP/IPv6)				
 Controlador de E/S del asignador de detección de topol 				
E - Controlador de 25 o del alignador de detección de topologías de nivel de v				
Instalar Desinstalar Propiedades				
Descripción				
TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de				
TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de				
TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de Internet que permite la comunicación a través de varias redes interconectadas.				
TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de Internet que permite la comunicación a través de varias redes interconectadas.				
TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de Internet que permite la comunicación a través de varias redes interconectadas.				

b. Haga clic en el botón de opción Usar la siguiente dirección IPv6. Consulte la tabla de direccionamiento e introduzca la información en los campos Dirección IPv6, Longitud del prefijo de subred y Puerta de enlace predeterminada. Haga clic en Aceptar.

ropiedades: Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)							
General							
Puede hacer que la configuración IPv6 se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IPv6 apropiada.							
O Obtener una dirección IPv6 automáticamente							
🔎 Usar la siguiente dirección IPv6:	_						
Dirección IPv6: 2001:db8:acad:1::3							
Longitud del prefijo de subred: 64							
Puerta de enlace predeterminada: fe80::1							
C Obtener la dirección del servidor DN5 automáticamente							
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:	_						
Servidor DNS preferido:							
Servidor DNS alternativo:							
Validar configuración al salir Opciones avanzadas							
Aceptar Can	celar						

- c. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Propiedades de Conexión de área local.
- d. Repita los pasos 4a a 4c para introducir la información de dirección IPv6 estática en la PC-B. Para obtener la información correcta sobre dirección IPv6, consulte la tabla de direccionamiento.
- e. Emita el comando **ipconfig** en la línea de comandos de la PC-B para verificar la información de dirección IPv6.

Parte 3: Verificar la conectividad completa

a. De la PC-A, haga ping a **FE80::1**. Esta es la dirección link-local asignada a G0/1 en el R1.

C:\>ping fe80::1	
Pinging fe80::1 with 32 bytes of data: Reply from fe80::1: time<1ms Reply from fe80::1: time<1ms Reply from fe80::1: time<1ms Reply from fe80::1: time<1ms	
Ping statistics for fe80::1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%) Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms	Loss),
C:\>	

Nota: también puede probar la conectividad mediante la dirección de unidifusión global, en lugar de la dirección link-local.

b. De la PC-A, haga ping a la interfaz de administración del S1.



c. Utilice el comando tracert en la PC-A para verificar que haya conectividad completa con la PC-B.



d. De la PC-B, haga ping a la PC-A.

```
C:\>ping 2001:db8:acad:1::3

Pinging 2001:db8:acad:1::3 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms

Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms

Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms

Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:acad:1::3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

e. De la PC-B, haga ping a la dirección link-local para G0/0 en el R1.

```
C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from fe80::1: time<1ms

Reply from fe80::1: time<1ms

Reply from fe80::1: time<1ms

Ping statistics for fe80::1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>_
```

Nota: si no se establece conectividad completa, resuelva los problemas de direccionamiento IPv6 para verificar que haya introducido correctamente las direcciones en todos los dispositivos.

Reflexión

- 1. ¿Por qué se puede la asignar misma dirección link-local, FE80::1, a las dos interfaces Ethernet en el R1?
- 2. ¿Cuál es la ID de subred de la dirección IPv6 de unidifusión 2001:db8:acad::aaaa:1234/64?

Tabla de resumen de interfaces del router

Resumen de interfaces del router							
Modelo de router	Interfaz Ethernet n.º 1	Interfaz Ethernet n.º 2	Interfaz serial n.º 1	Interfaz serial n.º 2			
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/0/0)	Serial 0/1/1 (S0/0/1)			
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y							

cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de hacer una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo de esto. La cadena que figura entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de Cisco IOS para representar la interfaz.