Práctica de laboratorio: Configuración de DHCPv6 sin estado y con estado

Topología



Tabla de direccionamiento

El administrador	Interfaz	Dirección IPv6	Longitud de prefijo	Gateway predeterminado
R1	G0/1	2001:DB8:ACAD:A::1	64	N/D
S1	VLAN 1	Asignada mediante SLAAC	64	Asignada mediante SLAAC
PC-A	NIC	Asignada mediante SLAAC y DHCPv6	64	Asignado por el R1

Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar la red para SLAAC

Parte 3: Configurar la red para DHCPv6 sin estado

Parte 4: Configurar la red para DHCPv6 con estado

Aspectos básicos/situación

La asignación dinámica de direcciones IPv6 de unidifusión global se puede configurar de tres maneras:

- Solo mediante configuración automática de dirección sin estado (SLAAC)
- Mediante el protocolo de configuración dinámica de host sin estado para IPv6 (DHCPv6)
- Mediante DHCPv6 con estado

Con SLAAC (se pronuncia "slac"), no se necesita un servidor de DHCPv6 para que los hosts adquieran direcciones IPv6. Se puede usar para recibir información adicional que necesita el host, como el nombre de dominio y la dirección del servidor de nombres de dominio (DNS). El uso de SLAAC para asignar direcciones host IPv6 y de DHCPv6 para asignar otros parámetros de red se denomina "DHCPv6 sin estado".

Con DHCPv6 con estado, el servidor de DHCP asigna toda la información, incluida la dirección host IPv6.

La determinación de cómo los hosts obtienen la información de direccionamiento dinámico IPv6 depende de la configuración de indicadores incluida en los mensajes de anuncio de router (RA).

En esta práctica de laboratorio, primero configurará la red para que utilice SLAAC. Una vez que verificó la conectividad, configurará los parámetros de DHCPv6 y modificará la red para que utilice DHCPv6 sin estado. Una vez que verificó que DHCPv6 sin estado funcione correctamente, modificará la configuración del R1

para que utilice DHCPv6 con estado. Se usará Wireshark en la PC-A para verificar las tres configuraciones dinámicas de red.

Nota: Los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que el router y el switch se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Nota: La plantilla **default bias** que utiliza el Switch Database Manager (SDM) no proporciona capacidades de dirección IPv6. Verifique que el SDM utilice las plantillas **dual-ipv4-and-ipv6** o **lanbase-routing**. La nueva plantilla se utilizará después de reiniciar, aunque no se guarde la configuración.

S1# show sdm prefer

Siga estos pasos para asignar la plantilla dual-ipv4-and-ipv6 como la plantilla de SDM predeterminada:

```
S1# config t
S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
S1(config)# end
S1# reload
```

Recursos necesarios

- 1 router (Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 1 switch (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)
- 1 computadora (Windows 7 o Vista con Wireshark y un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Nota: los servicios de cliente DHCPv6 están deshabilitados en Windows XP. Se recomienda usar un host con Windows 7 para esta práctica de laboratorio.

Parte 1. Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos de configuración, como los nombres de dispositivos, las contraseñas y las direcciones IP de interfaz.

Paso 1. Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología

Paso 2. Inicializar y volver a cargar el router y el switch según sea necesario

Paso 3. Configurar R1

Acceda a R1 mediante la consola e ingrese al modo de configuración global.

a. Copie la siguiente configuración básica y péguela en la configuración en ejecución en R1.

```
no ip domain-lookup
service password-encryption
```

```
hostname R1
enable secret class
banner motd #
Unauthorized access is strictly prohibited. #
línea con 0
password cisco
login
logging synchronous
line vty 0 4
password cisco
login
```

b. Guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Paso 4. Configurar S1

- a. Acceda a S1 mediante la consola e ingrese al modo de configuración global.
- b. Copie la siguiente configuración básica y péguela en la configuración en ejecución en S1.

```
no ip domain-lookup
service password-encryption
hostname S1
enable secret class
banner motd #
Unauthorized access is strictly prohibited. #
línea con 0
password cisco
login
logging synchronous
line vty 0 15
password cisco
login
exit
```

- c. Desactive administrativamente todas las interfaces inactivas.
- d. Guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Parte 2. Configurar la red para SLAAC

Paso 1. Preparar la PC-A

 Verifique que se haya habilitado el protocolo IPv6 en la ventana Propiedades de conexión de área local. Si la casilla de verificación Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) no está marcada, haga clic para activarla.

🖳 Local Area Connection Properties
Networking
Connect using:
Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Configure
This connection uses the following items:
 ✓ Client for Microsoft Networks ✓ Deterministic Network Enhancer ✓ QoS Packet Scheduler ✓ File and Printer Sharing for Microsoft Networks ✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ✓ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ Link-Layer Topology Discovery Responder
Install Uninstall Properties Description Allows your computer to access resources on a Microsoft
network.
OK Cancel

- b. Inicie una captura del tráfico en la NIC con Wireshark.
- c. Filtre la captura de datos para ver solo los mensajes RA. Esto se puede realizar mediante el filtrado de paquetes IPv6 con una dirección de destino FF02::1, que es la dirección de solo unidifusión del grupo de clientes. La entrada de filtro que se usa con Wireshark es **ipv6.dst==ff02::1**, como se muestra aquí.

Filter:	ipv6.dst==ff02::1	•	Expression	Clear	Apply	
---------	-------------------	---	------------	-------	-------	--

Paso 2. Configurar R1

- a. Habilite el routing IPv6 unidifusión.
- b. Asigne la dirección IPv6 de unidifusión a la interfaz G0/1 según la tabla de direccionamiento.
- c. Asigne FE80::1 como la dirección IPv6 link-local para la interfaz G0/1.
- d. Active la interfaz G0/1.

Paso 3. Verificar que el R1 forme parte del grupo de multidifusión de todos los routers

Use el comando **show ipv6 interface g0/1** para verificar que G0/1 forme parte del grupo de multidifusión de todos los routers (FF02::2). Los mensajes RA no se envían por G0/1 sin esa asignación de grupo.

```
R1# show ipv6 interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
```

```
Global unicast address(es):
```

```
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

Paso 4. Configurar S1

Use el comando ipv6 address autoconfig en la VLAN 1 para obtener una dirección IPv6 a través de SLAAC.

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ipv6 address autoconfig
S1(config-if)# end
```

Paso 5. Verificar que SLAAC haya proporcionado una dirección de unidifusión al S1

Use el comando **show ipv6 interface** para verificar que SLAAC haya proporcionado una dirección de unidifusión a la VLAN1 en el S1.

```
S1# show ipv6 interface
Vlan1 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::ED9:96FF:FEE8:8A40
 No Virtual link-local address(es):
 Stateless address autoconfig enabled
 Global unicast address(es):
   2001:DB8:ACAD:A:ED9:96FF:FEE8:8A40, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI/CAL/PRE]
      valid lifetime 2591988 preferred lifetime 604788
 Joined group address(es):
   FF02::1
   FF02::1:FFE8:8A40
 MTU is 1500 bytes
 ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
 ICMP redirects are enabled
 ICMP unreachables are sent
 Output features: Check hwidb
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
 ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
 Default router is FE80::1 on Vlan1
```

Paso 6. Verificar que SLAAC haya proporcionado información de dirección IPv6 en la PC-A

a. En el símbolo del sistema de la PC-A, emita el comando **ipconfig /all**. Verifique que la PC-A muestre una dirección IPv6 con el prefijo 2001:db8:acad:a::/64. El gateway predeterminado debe tener la dirección FE80::1.

Ethernet adapter Local Area Connect	tio	n :	
Connection-specific DNS Suffix Exerciption	-		Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection 00-50-56-BE-76-8C Yes
IPv6 Address	•	=	2001:db8:acad:a:24ba:a0a0:9f0:ff88 [Prefer
Temporary IPv6 Address		=	2001:db8:acad:a:c05b:d3f7:31be:100e(Prefe
Link-local IPv6 Address Autoconfiguration IPv4 Address.		-	fe80::24ba:a0a0:9f0:ff88x11(Preferred) 169.254.255.136(Preferred)
Default Gateway			fe80::1:11 fe80::1:11
NetBIOS over Topip		-	fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 Enabled

b. En Wireshark, observe uno de los mensajes RA que se capturaron. Expanda la capa Internet Control Message Protocol v6 (Protocolo de mensajes de control de Internet v6) para ver la información de Flags (Indicadores) y Prefix (Prefijo). Los primeros dos indicadores controlan el uso de DHCPv6 y no se establecen si no se configura DHCPv6. La información del prefijo también está incluida en este mensaje RA.

Filter: ipv6.dst==ff02::1	
No. Time Source Destination Protocol Length Info	
2514 JOLD. 20020 FEOULI FIVE. I FIVE. I FUELD ADVECT ADVECT SEMECTIC	from d4.8c.b5.ce.a0.ci
2672 4120 24155 feg01 ff021 ICMPV6 118 Pouter Advertisement	from d4:8c:b5:co:a0.c1
2840 4284 68270 68801 ff021 ICMPV6 118 Router Advertisement	from d4:8c:b5:ce:a0.c1
3989 4435, 857602 Fe80::1 ff02::1 ICMPV6 118 Router Advertisement	from d4:8c:b5:ce:a0:c1
Ename 3518: 118 bytes on wire (044 bits) 118 bytes cantured (044 bits)	
E Ethernet TT Spec d4:8c:b5:ce:a0:c1 (d4:8c:b5:ce:a0:c1) pst: TPy6mcast 00:00:00:01 (33	.33.00.00.00.01)
Threnet Protocol Version 6. Src: fe80::1 (fe80::1), Dst: ff02::1 (ff02::1)	
a Internet Control Message Protocol Vo	
Type: Router advertisement (134)	
Code: 0	
Checksum: 0x1816 [correct]	
Cur hop limit: 64	
🖃 Flags: 0x00	
0 = Managed address configuration: Not set	
.0 = Other configuration: Not set	
0 = Home Agent: Not set	
0 0 = Prf (Default Router Preference): Medium (0)	
0 = Proxy: Not set	
Router lifetime (s): 1800	
Reachable time (ms): 0	
Retrans timer (ms): 0	
⊞ ICMPv6 Option (Source link-layer address : d4:8c:b5:ce:a0:c1)	
ICMPv6 Option (MTU : 1500) ICMPv6 Option (MTU : 1500)	
ICMPv6 Option (Prefix information : 2001:db8:acad:a::/64)	
Type: Prefix information (3)	
Length: 4 (32 bytes)	
Pretix Length: 64	
H Flag: UXCU	
Valia Litetime: 2592000	
Preferred Lifetime: 604800	
Reserved	

Parte 3. Configurar la red para DHCPv6 sin estado

Paso 1. Configurar un servidor de DHCP IPv6 en el R1

a. Cree un pool de DHCP IPv6.

R1(config) # ipv6 dhcp pool IPV6POOL-A

- b. Asigne un nombre de dominio al pool. R1(config-dhcpv6) # domain-name ccna-statelessDHCPv6.com
- c. Asigne una dirección de servidor DNS.

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:a::abcd

R1(config-dhcpv6)# exit

d. Asigne el pool de DHCPv6 a la interfaz.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6POOL-A
```

e. Establezca la detección de redes (ND) DHCPv6 other-config-flag.

```
R1(config-if) # ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if) # end
```

Paso 2. Verificar la configuración de DHCPv6 en la interfaz G0/1 del R1

Use el comando **show ipv6 interface g0/1** para verificar que la interfaz ahora forme parte del grupo IPv6 de multidifusión de todos los servidores de DHCPv6 (FF02::1:2). La última línea del resultado de este comando **show** verifica que se haya establecido other-config-flag.

```
R1# show ipv6 interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
 No Virtual link-local address(es):
 Global unicast address(es):
   2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
 Joined group address(es):
   FF02::1
   FF02::2
   FF02::1:2
   FF02::1:FF00:1
   FF05::1:3
 MTU is 1500 bytes
 ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
 ICMP redirects are enabled
 ICMP unreachables are sent
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
 ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
 ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
 ND router advertisements are sent every 200 seconds
 ND router advertisements live for 1800 seconds
 ND advertised default router preference is Medium
 Hosts use stateless autoconfig for addresses.
 Hosts use DHCP to obtain other configuration.
```

Paso 3. Ver los cambios realizados en la red en la PC-A

Use el comando **ipconfig /all** para revisar los cambios realizados en la red. Observe que se recuperó información adicional, como la información del nombre de dominio y del servidor DNS, del servidor de DHCPv6. Sin embargo, las direcciones IPv6 de unidifusión global y link-local se obtuvieron previamente mediante SLAAC.



Paso 4. Ver los mensajes RA en Wireshark

Desplácese hasta el último mensaje RA que se muestra en Wireshark y expándalo para ver la configuración de indicadores ICMPv6. Observe que el indicador Other configuration (Otra configuración) está establecido en 1.

Filter:	ipv6.dst==ff02::	L	.	Expression	Clear	Apply				
No.	Time	Source	Destination	Protocol Le	ength	Info				
1	91 190.00598	0 fe80::1	ff02::1	ICMPv6	118	Router	Advertisement	from	d4:8c:b5:ce:a0:c1	
4	22 383.80303	3 fe80::1	ff02::1	ICMPv6	118	Router	Advertisement	from	d4:8c:b5:ce:a0:c1	
6	96 581.35584	7 fe80::1	ff02::1	ICMPV6	118	Router	Advertisement	from	d4:8c:b5:ce:a0:c1	
8	77 776.64482	9 fe80::1	ff02::1	ІСМР∨б	118	Router	Advertisement	from	d4:8c:b5:ce:a0:c1	
_		1 1 2011								
+ Fra	ame 877: 118	bytes on wire (944	bits), 118 bytes c	aptured (9	44 bi	ts)				
+ Eth	hernet II, s	rc: d4:8c:b5:ce:a0:d	1 (d4:8c:b5:ce:a0:	cl), Dst:	IPV6n	icast_0	0:00:00:01 (33	:33:00	:00:00:01)	
+ In	ternet Proto	col version 6, Src:	Te80::1 (Te80::1),	DST: TT02	::1 (TT02::.	L)			
E TU	Lernet Contr	Adventisement (124)	VO							
	ode: 0	Advertisement (134)								
	backsum: Ov	17d6 [correct]								
	ur hon limi	t: 64								
	lags: 0x40									
	0	= Managed address co	onfiguration: Not s	et						
.1 = Other configuration: Set										
	0	= Home Agent: Not se	t	-						
	0 0	= Prf (Default Route	er Preference): Med	ium (0)						
	0	= Proxy: Not set								
	0.	= Reserved: 0								
F	Router lifet	ime (s): 1800								
F	Reachable time (ms): 0									
F	Retrans time	r (ms): 0		_						
+ 1	CCMPv6 Optio	n (Source link-layer	address : d4:8c:b	5:ce:a0:c1)					
+ 1	CCMPV6 Optio	n (MTU : 1500)	2001							
+ 1	CCMPV6 Optio	n (Pretix informatio	on : 2001:db8:acad:	a::/64)						

Paso 5. Verificar que la PC-A no haya obtenido su dirección IPv6 de un servidor de DHCPv6

Use los comandos **show ipv6 dhcp binding** y **show ipv6 dhcp pool** para verificar que la PC-A no haya obtenido una dirección IPv6 del pool de DHCPv6.

R1# show ipv6 dhcp binding
R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: IPV6POOL-A
DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD
Domain name: ccna-statelessDHCPv6.com
Active clients: 0

Paso 6. Restablecer la configuración de red IPv6 de la PC-A

a. Desactive la interfaz F0/6 del S1.

Nota: La desactivación de la interfaz F0/6 evita que la PC-A reciba una nueva dirección IPv6 antes de que usted vuelva a configurar el R1 para DHCPv6 con estado en la parte 4.

S1(config)# interface f0/6
S1(config-if)# shutdown

- b. Detenga la captura de tráfico con Wireshark en la NIC de la PC-A.
- c. Restablezca la configuración de IPv6 en la PC-A para eliminar la configuración de DHCPv6 sin estado.
 - 1) Abra la ventana Propiedades de conexión de área local, desactive la casilla de verificación **Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)** y haga clic en **Aceptar** para aceptar el cambio.
 - Abra la ventana Propiedades de Conexión de área local en PC-A. Haga clic para activar la casilla de Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y, a continuación, haga clic en Aceptar para aceptar el cambio.

Parte 4. Configurar la red para DHCPv6 con estado

Paso 1. Preparar la PC-A

1

- a. Inicie una captura del tráfico en la NIC con Wireshark.
- b. Filtre la captura de datos para ver solo los mensajes RA. Esto se puede realizar mediante el filtrado de paquetes IPv6 con una dirección de destino FF02::1, que es la dirección de solo unidifusión del grupo de clientes.

Filter:	ipv6.dst==ff02::1	•	Expression	Clear	Apply	
---------	-------------------	---	------------	-------	-------	--

Paso 2. Cambiar el pool de DHCPv6 en el R1

- a. Agregue el prefijo de red al pool.
 - R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6POOL-A

R1 (config-dhcpv6) # address prefix 2001:db8:acad:a::/64

b. Cambie el nombre de dominio a ccna-statefulDHCPv6.com.

Nota: Debe eliminar el antiguo nombre de dominio. El comando domain-name no lo reemplaza.

R1(config-dhcpv6) # no domain-name ccna-statelessDHCPv6.com

R1(config-dhcpv6) # domain-name ccna-StatefulDHCPv6.com

R1(config-dhcpv6)# end

c. Verifique la configuración del pool de DHCPv6.

```
R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: IPV6POOL-A
```

```
Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:A::/64 valid 172800 preferred 86400 (0 in
use, 0 conflicts)
DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD
Domain name: ccna-StatefulDHCPv6.com
Active clients: 0
```

d. Ingrese al modo de depuración para verificar la asignación de direcciones de DHCPv6 con estado.

```
R1# debug ipv6 dhcp detail
```

```
IPv6 DHCP debugging is on (detailed)
```

Paso 3. Establecer el indicador en G0/1 para DHCPv6 con estado

Nota: la desactivación de la interfaz G0/1 antes de realizar cambios asegura que se envíe un mensaje RA cuando se activa la interfaz.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
```

Paso 4. Habilitar la interfaz F0/6 en el S1

Ahora que configuró el R1 para DHCPv6 con estado, puede volver a conectar la PC-A a la red activando la interfaz F0/6 en el S1.

```
S1(config)# interface f0/6
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
```

Paso 5. Verificar la configuración de DHCPv6 con estado en el R1

a. Emita el comando show ipv6 interface g0/1 para verificar que la interfaz esté en el modo DHCPv6 con estado.

```
R1# show ipv6 interface g0/1
```

```
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:2
FF02::1:FF00:1
FF05::1:3
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
```

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000) ND advertised reachable time is 0 (unspecified) ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified) ND router advertisements are sent every 200 seconds ND router advertisements live for 1800 seconds ND advertised default router preference is Medium Hosts use DHCP to obtain routable addresses. Hosts use DHCP to obtain other configuration.

- b. En el símbolo del sistema de la PC-A, escriba ipconfig /release6 para liberar la dirección IPv6 asignada actualmente. Luego, escriba ipconfig /renew6 para solicitar una dirección IPv6 del servidor de DHCPv6.
- c. Emita el comando show ipv6 dhcp pool para verificar el número de clientes activos.

```
R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: IPV6POOL-A
Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:A::/64 valid 172800 preferred 86400 (1 in
use, 0 conflicts)
DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD
Domain name: ccna-StatefulDHCPv6.com
Active clients: 1
```

d. Emita el comando show ipv6 dhcp binding para verificar que la PC-A haya recibido su dirección IPv6 de unidifusión del pool de DHCP. Compare la dirección de cliente con la dirección IPv6 link-local en la PC-A mediante el comando ipconfig /all. Compare la dirección proporcionada por el comando show con la dirección IPv6 que se indica con el comando ipconfig /all en la PC-A.

```
R1# show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::D428:7DE2:997C:B05A
DUID: 0001000117F6723D000C298D5444
Username : unassigned
IA NA: IA ID 0x0E000C29, T1 43200, T2 69120
Address: 2001:DB8:ACAD:A:B55C:8519:8915:57CE
preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
expires at Mar 07 2013 04:09 PM (171595 seconds)
```

Ethernet adapter Local Area Connection	:
Connection-specific DNS Suffix . Description	ccna-StatefulDHCPv6.com Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection 00-50-56-BE-6C-89 Yes Yes 2001:db8:acad:a:b55c:8519:8915:57ce (Prefe
Lease Obtained	Tuesday, March 05, 2013 11:53:11 AM Thursday, March 07, 2013 11:53:11 AM 2001:db8:acad:a:d428:7de2:997c:b05a(Prefe 2001:db8:acad:a:dd37:1e42:948c:225b(Prefe
Link-local IPv6 Address Autoconfiguration IPv1 Address Subnet Mask Default Gateway DHCPv6 IAID . DHCPv6 Client DUID. DNS Servers NetBIOS over Tcpip. Connection-specific DNS Suffix Sear	fe80::d428:7de2:997c:b05a:11(Preferred) 169.254.176.98(Preferred) 255.255.0.0 fe80::1x11 234884137 00-01-00-01-17-F6-72-3D-00-0C-29-8D-54-44 2001:db8:acad:a::abcd Enabled ch List : ccna-StatefulDHCPv6.com

e. Emita el comando undebug all en el R1 para detener la depuración de DHCPv6.

Nota: Escribir **u all** es la forma más abreviada de este comando y sirve para saber si quiere evitar que los mensajes de depuración se desplacen hacia abajo constantemente en la pantalla de la sesión de terminal. Si hay varias depuraciones en proceso, el comando **undebug all** las detiene todas.

```
R1# u all
```

All possible debugging has been turned off

- f. Revise los mensajes de depuración que aparecieron en la pantalla de terminal del R1.
 - 1) Examine el mensaje de solicitud de la PC-A que solicita información de red.

```
*Mar 5 16:42:39.775: IPv6 DHCP: Received SOLICIT from FE80::D428:7DE2:997C:B05A on
GigabitEthernet0/1
*Mar 5 16:42:39.775: IPv6 DHCP: detailed packet contents
*Mar 5 16:42:39.775: src FE80::D428:7DE2:997C:B05A (GigabitEthernet0/1)
*Mar 5 16:42:39.775: dst FF02::1:2
*Mar 5 16:42:39.775: type SOLICIT(1), xid 1039238
*Mar 5 16:42:39.775: option ELAPSED-TIME(8), len 2
*Mar 5 16:42:39.775:
                       elapsed-time 6300
*Mar 5 16:42:39.775: option CLIENTID(1), len 14

    Examine el mensaje de respuesta enviado a la PC-A con la información de red DHCP.

*Mar 5 16:42:39.779: IPv6 DHCP: Sending REPLY to FE80::D428:7DE2:997C:B05A on
GigabitEthernet0/1
*Mar 5 16:42:39.779: IPv6 DHCP: detailed packet contents
*Mar 5 16:42:39.779: src FE80::1
*Mar 5 16:42:39.779: dst FE80::D428:7DE2:997C:B05A (GigabitEthernet0/1)
*Mar 5 16:42:39.779: type REPLY(7), xid 1039238
*Mar 5 16:42:39.779: option SERVERID(2), len 10
*Mar 5 16:42:39.779:
                       00030001FC994775C3E0
*Mar 5 16:42:39.779: option CLIENTID(1), len 14
*Mar 5 16:42:39.779:
                        00010001
R1#17F6723D000C298D5444
*Mar 5 16:42:39.779: option IA-NA(3), len 40
*Mar 5 16:42:39.779: IAID 0x0E000C29, T1 43200, T2 69120
*Mar 5 16:42:39.779:
                        option IAADDR(5), len 24
*Mar 5 16:42:39.779:
                         IPv6 address 2001:DB8:ACAD:A:B55C:8519:8915:57CE
*Mar 5 16:42:39.779: preferred 86400, valid 172800
*Mar 5 16:42:39.779: option DNS-SERVERS(23), len 16
*Mar 5 16:42:39.779: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD
```

*Mar 5 16:42:39.779: option DOMAIN-LIST(24), len 26 *Mar 5 16:42:39.779: ccna-StatefulDHCPv6.com

Paso 6. Verificar DHCPv6 con estado en la PC-A

- a. Detenga la captura de Wireshark en la PC-A.
- b. Expanda el mensaje RA más reciente que se indica en Wireshark. Verifique que se haya establecido el indicador **Managed address configuration** (Configuración de dirección administrada).

No. Time Source Destination 36 54.582255 fe80::1 ff02::1 265 215.309226 fe80::1 ff02::1 425 373.272435 fe80::1 ff02::1 553 554.893786 fe80::1 ff02::1 664 730.139576 fe80::1 ff02::1 775 922.720109 fe80::1 ff02::1 1 Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca 2 Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e1 3 Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), 5 Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) Code: 0 Checksum: 0x3a82 [correct]	Protocol Length Info ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:C3:e1 Detter 100:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
36 54.582255 fe80::1 ff02::1 265 215.309226 fe80::1 ff02::1 425 373.272435 fe80::1 ff02::1 533 554.893786 fe80::1 ff02::1 664 730.139576 fe80::1 ff02::1 775 922.720109 fe80::1 ff02::1 1 Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca 2 Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e 3 Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), 5 Internet Control Message Protocol V6 Type: Router Advertisement (134) code: 0 Checksum: 0X3882 [correct]	ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:C3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:C3:e1 Aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
265 215.309226 fe80::1 ff02::1 425 373.272435 fe80::1 ff02::1 553 554.893786 fe80::1 ff02::1 664 730.139576 fe80::1 ff02::1 775 922.720109 fe80::1 ff02::1 : Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca ⊞ Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e ⊞ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), □ Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) Code: 0 Checksum: 0X3882 [correct]	ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:63:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:63:e1 aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:00:10 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
425 373.272435 fe80::1 ff02::1 553 554.893786 fe80::1 ff02::1 664 730.139576 fe80::1 ff02::1 775 922.720109 fe80::1 ff02::1 2 Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca ■ Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e ■ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), □ Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) Code: 0 Checksum: 0x3a82 [correct]	ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
553 554.893786 fe80::1 ff02::1 664 730.139576 fe80::1 ff02::1 775 922.720109 fe80::1 ff02::1 1 Frame 775:118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e2 Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) code: 0 Checksum: 0x3a82 [correct]	ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:001 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
664 730.139576 fe80::1 ff02::1 775 922.720109 fe80::1 ff02::1 1 Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca ■ Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e ■ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), □ Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) Code: 0 Checksum: 0X3882 [correct]	ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:C3:e1 ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:C3:e1 aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
775 922.720109 fe80::1 ff02::1 ■ Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca ■ Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e ■ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), □ Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) Code: 0 Checksum: 0x3a82 [correct]	ICMPv6 118 Router Advertisement from fc:99:47:75:c3:e1 aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:001 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
 ■ Frame 775: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes ca ■ Ethernet II, Src: fc:99:47:75:c3:e1 (fc:99:47:75:c3:e ■ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1 (fe80::1), □ Internet Control Message Protocol v6 Type: Router Advertisement (134) Code: 0 Checksum: 0x3a82 [correct] 	aptured (944 bits) e1), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01) Dst: ff02::1 (ff02::1)
Cur hop limit: 64 Elag: 0xc0 1 = Managed address configuration: Set .1 = Other configuration: Set .0 = Home Agent: Not Set 0 0 = Prox: Not Set 0 = Prox: Not Set] ium (0)

c. Cambie el filtro en Wireshark para ver solo los paquetes DHCPv6 escribiendo dhcpv6 y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). Resalte la última respuesta DHCPv6 de la lista y expanda la información de DHCPv6. Examine la información de red DHCPv6 incluida en este paquete.

Filter:	dhcp	v6				Expression	Clear	Apply			
No.	, π	me	Source		Destination	Protocol	Length	Info			
2	50 4	43.07823	36 fe80::d428	:7de2:997	ff02::1:2	DHCPV	5 146	5 Solicit	XID: 0x2b2a8e	CID: 0001	L000117f6723d000c
2	674	75.08328	84 fe80::d428	:7de2:997	ff02::1:2	DHCPV	5 146	5 Solicit	XID: 0x2b2a8e	CID: 0001	L000117f6723d000c
4	25 6	56.28121	L1 fe80::d428	:7de2:997	ff02::1:2	DHCPV	5 146	i Solicit	: XID: 0xc86c32	CID: 0001	L000117f6723d000c
4	29 6	56.28224	49 fe80::1		fe80::d428:7de2	2:997 DHCPV	5 191	. Adverti	se XID: 0xc86c	32 CID: 00	001000117f6723d00
4	60 6	57.29201	L8 fe80::d428	:7de2:997	ff02::1:2	DHCPV	5 188	Request Request	: XID: 0xc86c32	CID: 0001	L000117f6723d000d
4	62 6	57.29263	38 fe80::1		fe80::d428:7de2	2:997 DHCPV	5 191	.Reply >	(ID: 0xc86c32 C	ID: 000100	00117f6723d000c29
🕂 Et	hern	et II, S	Src: tc:99:47	:75:c3:e1	1 (†c:99:47:75:	c3:e1), Dst	: Vmwa	re_be:60	:89 (00:50:56:	be:6c:89)	
∃ In	tern	et Proto	col Version	6, Src: 1	fe80::1 (fe80:::	1), Dst: fe	80::d4	28:7de2:	997c:b05a (†e8	0::d428:7c	le2:997c:b05a)
+ US	er D	atagram	Protocol, Sr	c Port: (dhcpv6-server (547), Dst F	ort: d	hcpv6-cl	1ent (546)		
	CPV6		- 1 (7)								
	Mess	age type	2: Reply (/)								
	iran	saction	1D: 0xc86c32	0015-004	775-7-0						
L H	serv	er Ident	iffer: 00030	00112567	// SC3EU						
	tdop	nt Ident	inter: 00010	Non tom							
	Tuen	tion. To	loptity Accor	intion for	porary Address	Addross (2)				
		nath: 40	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Tacion n	or Non-cemporar	y Address (2)				
	Va	1ue: 0e0	,)00c290000a8c	000010e00	00005001820010d	h8acad000a					
	ТА	TD: 0e00	062230000400	000010200	000000010200100	obacadoooa.					
	T1	· 43200	100220								
	T2	· 69120									
	+ IA	Address	: 2001:db8:	acad:a:b!	55c:8519:8915:5	7ce					
-	DNS	recursiv	/e name serve	r							
	ор	tion: DN	NS recursive	name serv	ver (23)						
	Le	ngth: 16	5								
	Va	lue: 200)10db8acad000	a00000000	00000abcd						
	DN	s server	's address: 2	001:db8:a	acad:a::abcd						
	Doma	in Searc	th List								
	ор	tion: Do	omain Search	List (24))						
	Le	ngth: 25	5								
	Va	lue: 136	53636e612d537	461746566	6756c4448435076	3603636f6d.	••				
—	DN	5 Domair	1 Search List								
	Do	main: co	na-StatefulD	HCPV6.com	n						

Reflexión

- 1. ¿Qué método de direccionamiento IPv6 utiliza más recursos de memoria en el router configurado como servidor de DHCPv6: DHCPv6 sin estado o DHCPv6 con estado? ¿Por qué?
- ¿Qué tipo de asignación dinámica de direcciones IPv6 recomienda Cisco: DHCPv6 sin estado o DHCPv6 con estado?

Tabla de resumen de interfaces de router

Resumen de interfaces de router								
Modelo de router	Interfaz Ethernet 1	Interfaz Ethernet 2	Interfaz serial 1	Interfaz serial 2				
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)				
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
Nota: Para conocer	la configuración del rou	ter observe las interfa	res a fin de identificar e	l tipo de router v				

Nota: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz.