Práctica de laboratorio: Configuración de un túnel VPN GRE de punto a punto

Topología



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado	
	G0/1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/D	
WEST	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/D	
	Tunnel0	172.16.12.1	255.255.255.252	N/D	
ISP	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/D	
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/D	
EAST	G0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	N/D	
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/D	
	Tunnel0	172.16.12.2	255.255.255.252	N/D	
PC-A	NIC	172.16.1.3	255.255.255.0	172.16.1.1	
PC-C	NIC	172.16.2.3	255.255.255.0	172.16.2.1	

Tabla de asignación de direcciones

Objetivos

Parte 1: Configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configuración de GRE Tunnel

Parte 3: Habilitar el routing por el túnel GRE

Aspectos básicos/situación

La encapsulación de routing genérico (GRE) es un protocolo de tunneling que puede encapsular diversos protocolos de capa de red entre dos ubicaciones a través de una red pública, como Internet.

GRE se puede utilizar con lo siguiente:

- La conexión de redes IPv6 a través de redes IPv4
- Paquetes de multidifusión, como OSPF, EIGRP y aplicaciones de transmisión

En esta práctica de laboratorio, configurará un túnel VPN GRE de punto a punto sin cifrar y verificará que el tráfico de la red utilice el túnel. También configurará el protocolo de routing OSPF dentro del túnel VPN GRE. El túnel GRE se encuentra entre los routers EAST y WEST en el área OSPF 0. El ISP no tiene conocimiento del túnel GRE. La comunicación entre los routers EAST, WEST e ISP se logra mediante rutas estáticas predeterminadas.

Nota: Los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco de la serie 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Recursos necesarios

- 3 routers (Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 2 switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)
- 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología

Parte 1: Configurar los parámetros básicos de dispositivos

En la parte 1, configurará la topología de la red y los parámetros el router básicos, como las direcciones IP de las interfaces, el routing, el acceso a los dispositivos y las contraseñas.

Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología

Paso 2: Inicializar y volver a cargar los routers y los switches

Paso 3: Configurar los parámetros básicos para cada router

- a. Desactive la búsqueda de DNS.
- b. Configure los nombres de los dispositivos.
- c. Cifre las contraseñas de texto no cifrado.
- d. Cree un aviso de mensaje del día (MOTD) para advertir a los usuarios que el acceso no autorizado está prohibido.
- e. Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.
- f. Asigne cisco como la contraseña de vty y la contraseña de consola, y habilite el inicio de sesión.
- g. Establezca el inicio de sesión de consola en modo sincrónico.
- h. Aplique las direcciones IP a las interfaces Serial y Gigabit Ethernet según la tabla de direccionamiento y active las interfaces físicas. Todavía NO configure las interfaces Tunnel0.
- i. Establezca la frecuencia de reloj en **128000** para las interfaces seriales DCE.

Paso 4: Configurar las rutas predeterminadas al router ISP.

WEST(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

EAST(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.2

Paso 5: Configurar las PC.

Asigne direcciones IP y gateways predeterminados a las PC según la tabla de asignación de direcciones.

Paso 6: Verifique la conectividad.

En este momento, las computadoras no pueden hacerse ping entre sí. Cada computadora debe poder hacer ping a su gateway predeterminado. Los routers pueden hacer ping a las interfaces seriales de los demás routers en la topología. De lo contrario, lleve a cabo la resolución de problemas hasta que pueda verificar la conectividad.

Paso 7: Guarde la configuración en ejecución.

Parte 2: Configurar un túnel GRE

En la parte 2, configurará un túnel GRE entre los routers EAST y WEST.

Paso 1: Configurar la interfaz de túnel GRE.

a. Configure la interfaz de túnel en el router WEST. Utilice S0/0/0 en el router WEST como interfaz de origen del túnel y 10.2.2.1 como destino del túnel en el router EAST.

```
WEST(config)# interface tunnel 0
WEST(config-if)# ip address 172.16.12.1 255.255.255.252
WEST(config-if)# tunnel source s0/0/0
WEST(config-if)# tunnel destination 10.2.2.1
```

b. Configure la interfaz de túnel en el router EAST. Utilice S0/0/1 en el router EAST como interfaz de origen del túnel y 10.1.1.1 como destino del túnel en el router WEST.

```
EAST(config)# interface tunnel 0
EAST(config-if)# ip address 172.16.12.2 255.255.255.252
EAST (config-if) # tunnel source 10.2.2.1
EAST(config-if)# tunnel destination 10.1.1.1
```

Nota: para el comando **tunnel source**, tanto el nombre de la interfaz como la dirección IP se pueden utilizar como origen.

Paso 2: Verificar que el túnel GRE funcione.

a. Verifique el estado de la interfaz de túnel en los routers EAST y WEST.

```
WEST# show ip interface brief
Interface
                         IP-Address
                                         OK? Method Status
                                                                         Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned
                                        YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0
                         unassigned
                                         YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/1
                         172.16.1.1
                                        YES manual up
                                                                         up
Serial0/0/0
                         10.1.1.1
                                         YES manual up
                                                                         up
Serial0/0/1
                         unassigned
                                         YES unset administratively down down
```

EAST# show ip interface brief

Tunnel0

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol
Embedded-Service-Engine0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
GigabitEthernet0/1	172.16.2.1	YES	manual	up		up
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Serial0/0/1	10.2.2.1	YES	manual	up		up
Tunnel0	172.16.12.2	YES	manual	ดแ		au

172.16.12.1 YES manual up

b. Emita el comando **show interfaces tunnel 0** para verificar el protocolo de tunneling, el origen y el destino de túnel que se utilizan en este túnel.

¿Qué protocolo de tunneling se utiliza? ¿Cuáles son las direcciones IP de origen y destino de túnel asociadas al túnel GRE en cada router?

c. Haga ping a través del túnel desde el router WEST hasta el router EAST con la dirección IP de la interfaz de túnel.

Ping 172.16.12.2 de WEST#
Escriba la secuencia de escape para interrumpir la acción.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

- d. Utilice el comando **traceroute** en el router WEST para determinar la ruta a la interfaz de túnel en el router EAST. ¿Cuál es la ruta al router EAST?
- e. Haga ping a la ruta a través del túnel y rastréela desde el router EAST hasta el router WEST con la dirección IP de la interfaz de túnel.

¿Cuál es la ruta al router WEST desde el router EAST?

¿A qué interfaces se asocian estas direcciones IP? Explique.

f. Los comandos **ping** y **traceroute** deberían realizarse correctamente. De lo contrario, lleve a cabo la resolución de problemas antes de continuar con la parte siguiente.

Parte 3: Habilitar el routing por el túnel GRE

En la parte 3, configurará el routing OSPF de modo que las LAN en los routers EAST y WEST se puedan comunicar mediante el túnel GRE.

Después de configurar el túnel GRE, se puede implementar el protocolo de routing. Para la túneles GRE, una sentencia de red incluye red IP del túnel, en lugar de la red conectada a la interfaz serial. como lo haría con otras interfaces, como serial y Ethernet. Recuerde que el router ISP no participa en este proceso de routing.

Paso 1: Configurar el routing OSPF para el área 0 a través del túnel.

a. Configure la ID de proceso OSPF 1 con el área 0 en el router WEST para las redes 172.16.1.0/24 y 172.16.12.0/24.

WEST(config)# router ospf 1 WEST(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

- WEST(config-router) # network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 0
- b. Configure la ID de proceso OSPF 1 con el área 0 en el router EAST para las redes 172.16.2.0/24 y 172.16.12.0/24.

EAST(config) # router ospf 1 EAST(config-router) # network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0 EAST(config-router) # network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 0

Paso 2: Verificar el routing OSPF.

a. Desde el router WEST, emita el comando **show ip route** para verificar la ruta a la LAN 172.16.2.0/24 en el router EAST.

WEST# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
      o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0
     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.2
S*
     10.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
С
L
        10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
С
        172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L
0
  172.16.2.0/24 [110/1001] via 172.16.12.2, 00:00:07, Tunnel0
С
        172.16.12.0/30 is directly connected, Tunnel0
Т.
        172.16.12.1/32 is directly connected, Tunnel0
```

¿Cuál es la interfaz de salida y la dirección IP para llegar a la red 172.16.2.0/24?

b. Desde el router EAST, emita el comando para verificar la ruta a la LAN 172.16.1.0/24 en el router WEST.
 ¿Cuál es la interfaz de salida y la dirección IP para llegar a la red 172.16.1.0/24?

Paso 3: Verificar la conectividad de extremo a extremo

a. Emita un comando ping de la PC-A a la PC-C. Esta acción de realizarse correctamente. De lo contrario, lleve a cabo la resolución de problemas hasta que haya conectividad de extremo a extremo.

Nota: Puede ser necesario desactivar el firewall de las computadoras para hacer ping entre ellas.

b. Traceroute de la PC-A a la PC-C. ¿Cuál es la ruta de la PC-A a la PC-C?

Reflexión

- 1. ¿Qué otra configuración se necesita para crear un túnel GRE protegido?
- Si agregara más redes LAN al router WEST o EAST, ¿qué debería hacer para que la red utilice el túnel GRE para el tráfico?

Tabla de resumen de	interfaces de router
---------------------	----------------------

Resumen de interfaces de router						
Modelo de router	Interfaz Ethernet 1	Interfaz Ethernet 2	Interfaz serial 1	Interfaz serial 2		
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)		
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		

Nota: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de hacer una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz.